

Instalação de Cliente SIP para uso via VPN

Descrição

Este documento descreve os passos necessários para a instalação do software MicroSIP para ativação do ramal da Reitoria na estação de trabalho via VPN.

Informações necessárias


Site do software utilizado: <https://www.microsip.org/>

Link rápido para download: <https://www.microsip.org/download/MicroSIP-3.20.7.exe>

Manual do software: <https://www.microsip.org/help>

Procedimento de instalação

1. Executar o aplicativo baixo MicroSIP-3.20.7.exe;
2. Selecionar o idioma:




- 3.
4. Clicar em próximo:




5.

6. Aceitar os termos de licença:




7.

8. Manter as configurações padrão e clicar em próximo:




9.

10. Manter as configurações padrão e clicar em próximo:




11.

12. Clicar em Instalar:




13.

14. Clicar em concluir:




15.

16. Ao executar o MicroSIP, aceite as configurações de firewall:




17.

18. Na tela inicial, clicar na seta destacada em vermelho na imagem abaixo:



19.

20. Clicar em adicionar conta:



21.

22. Digitar os dados informados no seu chamado:

- a. **Nome da Conta:** <SEU_RAMAL>
- b. **Servidor SIP:** voip.rei.cefetes.br
- c. **Usuário:** <SEU_RAMAL>
- d. **Domínio:** voip.rei.cefetes.br
- e. **Login:** <SEU_RAMAL>
- f. **Senha:** <SENHA_INFORMADA_NO_CHAMADO>


Conta ×

Nome da Conta	<input type="text" value="5014"/>	
Servidor SIP	<input type="text" value="voip.rei.cefetes.br"/>	?
Proxy SIP	<input type="text"/>	?
Usuário *	<input type="text" value="5014"/>	?
Domínio *	<input type="text" value="voip.rei.cefetes.br"/>	?
Login	<input type="text" value="5014"/>	?
Senha	<input type="password" value="*****"/>	?
Nome de exibição	<input type="text"/>	?
Nº do Correio de Voz	<input type="text"/>	?
Prefixo de Discagem	<input type="text"/>	?
Plano de discagem	<input type="text"/>	?
	<input type="checkbox"/> Hide Caller ID	?
Criptografia	<input type="text" value="Desabilitado"/>	?
Transporte	<input type="text" value="UDP"/>	?
Endereço Público	<input type="text" value="Auto"/>	?
Atualizar Registro	<input type="text" value="300"/> Manter ativo <input type="text" value="15"/>	
	<input type="checkbox"/> Publicar presença	?
	<input type="checkbox"/> Permitir reescrever IP	?
	<input type="checkbox"/> ICE	?
	<input type="checkbox"/> Desabilitar timers de sessão	?


23.

24. Clicar em SALVAR.

25. Verificar se a conexão foi estabelecida (ícone verde no canto inferior):




26.

 Online

5014

Utilização do MicroSIP


Aba TECLADO



- 1 - Ligar/Desligar sua webcam, caso a chamada permita.
- 2 - Botão Chamar para efetuar a discagem.
- 3 - Menu para acompanhar chamadas simultâneas.
- 4 - Controle de volume.
- 5 - Controle de volume do microfone

Efetuando ligações


1. Digitar o número desejado no teclado para discagem e clicar em Chamar.
2. Menus disponíveis durante a chamada:



- 1 - Colocar a chamada em espera.
- 2 - Botão para Terminar chamada..
- 3 - Botão para transferir chamada.
- 4 - Controle de volume.
- 5 - Controle de volume do microfone

Aba CHAMADAS

Na aba chamadas é possível ver as ligações recebidas e efetuadas e buscar por números no menu inferior da tela.



Aba CONTATOS

Na aba contatos você pode gerenciar os seus contatos. Para inserir um novo, clique com o botão direito na lista de contatos (1), selecione Adicionar (2), e preencha as informações do contato (3).

